

メール設定ガイド Android 9/Gmail 編

Android 端末に搭載されている Gmail アプリを使ったメールの設定方法をご案内します。

[はじめて設定する場合]


1.ホーム画面のアプリの一覧から「Gmail」をタップします。




2.「メールアドレスを追加」をタップします。



3.「その他」をタップします。



4.メールアドレスを入力し「次へ」をタップします。



5.アカウントの種類では「個人用（POP3）」をタップします。






wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp

このアカウントの種類を選択します

個人用（POP3）

個人用（IMAP）

6. メールパスワードを入力し「次へ」をタップします。



M

wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp

パスワード

メールパスワード

次へ

7.「ユーザー名」にメールアドレス（例.wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp）を入力、「サーバー」に「pops.wbs.ne.jp」を入力し、「次へ」をタップします。

M

受信サーバーの設定

ユーザー名
メールアドレス

パスワード
..... すでに入力されています。

サーバー
[pops.wbs.ne.jp] と入力してください。

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき ▼

次へ

8.「SMTP サーバー」に「smtps.wbs.ne.jp」と入力し、「次へ」をタップします。

M

送信サーバーの設定

ログインが必要


ユーザー名 **すでに入力されています。**

パスワード **すでに入力されています。**

SMTP サーバー

「smtps.wbs.ne.jp」と入力してください。

9.アカウントのオプションで次のように設定し、「次へ」をタップします。



M

アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎

- メールの着信を知らせる
- このアカウントのメールを同期

次へ

メールの着信を知らせる：チェックを入れると新着メールがあった際にアプリより通知が届きます。
このアカウントのメールを同期：チェックを入れます。

10.「名前」に任意の名前を入力し、「次へ」をタップします。

M

アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)
wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp

名前

任意の名前

送信メールに表示されます

次へ

11.これで設定は完了です。「GMAILに移動」をタップします。



12.Gmail アプリを開き、メールが受信できるかご確認ください。



[設定メニューから設定を追加する場合]

13.ホーム画面で「設定」をタップします。




14.「アカウント」をタップします。



15.「アカウントを追加」をタップします。



16.「個人用（POP3）」をタップします。



ここから先は、手順の 4 以降と同様です。

※画面遷移が異なる場合があります。