# メール設定ガイド Outlook2016 編

Outlook2016を使ったメールの設定方法をご案内します。

# [設定を編集する場合]

1.スタート画面から Outlook をクリックして起動します。



# 2.「ファイル」メニューをクリックします。



3.アカウント情報では、「アカウント設定」をクリックし、下に表示される「アカウント設定...」をクリックします。

E	wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp - Outlo
情報	アカウント情報
開く/エクスポート	wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp
	<ul> <li>         ・アカウントの追加         ・         ・         ・</li></ul>
添付ファイルの保存 印刷 	アカウントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。
Office アカウント オプション	アカウント設定(Δ) アカウントを追加または削除するか、 設行の提供設定を変更します。 かけーンアルゴ いたックスのサイズを管理します。
終了	y-12 *

4.アカウント設定では、編集するメールアカウントを選択し、「変更...」をクリックします。

		×
電 <b>子メール アカウント</b> アカウントを追加また(	#削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
メール データファイル RS	SS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🚰 新規( <u>N</u> ) 🎾 修復(	[B] 🚰 変更(A) 🔮 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🛊 🔮	
久前	種類	
wbsXXXXX@mail.v	vbs.ne.jp POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
澤択したアカウントでは、新		
選択したアカウントでは、新い	ルVメッセージを次の場所に配信します:	
選択したアカウントでは、新 フォルダーの変更(E)	ルバッセージを次の場所に配信します: wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp¥受信トレイ	
選択したアカウントでは、新 フォルダーの変更(E)	いメッセージを次の場所に配信します: wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp¥受信トレイ データ ファイル: C:¥Users¥Administrator¥¥Outlook ファイル¥wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp.pst	
選択したアカウントでは、新 フォルダーの変更(E)	ルヽメッセージを次の場所に配信します: wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp¥受信トレイ データ ファイル:C:¥Users¥Administrator¥¥Outlook ファイル¥wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp.pst	
選択したアカウントでは、新 フォルダーの変更(E)	ルヽゞッセージを次の場所に配信します: wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp¥受信トレイ データファイル: C:¥Users¥Administrator¥¥Outlook ファイル¥wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp.pst	

### 5.「POPとIMAPのアカウント設定」では、次のように設定します。

アカウントの変更		×		
POP と IMAP のアカウント設定	カ設字だるカレブノださい	卷		
	JIREEN JUCKLEV.	74001000071		
ユーサー1月報		アカワント設定のテスト		
名前(Y):	Hanako	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし ます		
電子メール アドレス(E):	wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp	<i></i> жу.		
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)		
アカウントの種類(A):	POP3			
受信メール サーバー(I):	pops.wbs.ne.jp			
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtps.wbs.ne.jp			
メール サーバーへのログオン情報				
アカウント名(U):	wbsXXXXX@mail.wbs.ne.jp			
パスワード(P):	******			
	フードを保存する(R)			
□ メール サーバーがセキュリティで保護	護されたパスワード認証 (SPA) に対応して			
いる場合には、チェックボックスをオ	ンにしてください(Q)	詳細設定(M)		
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ		

#### ユーザー情報

名前:任意の名前を入力します。 電子メールアドレス:メールアドレスを入力します。

#### サーバー情報

アカウントの種類:「POP3」を選択します。 受信メールサーバー:「pops.wbs.ne.jp」を入力します。 送信メールサーバー(SMTP):「smtps.wbs.ne.jp」を入力します。

#### メールサーバーへのログオン情報

アカウント名:メールアドレスを入力します。 パスワード:メールパスワードを入力します。

入力したら「詳細設定...」ボタンをクリックします。

6.「インターネット電子メール設定」では、「送信サーバー」タブをクリックし、次のように設定します。

<ul> <li>受信メール サーバ</li> <li>次のアカウントとパン</li> </ul>	) しゅのショエハシシタ(0) ーと同じ設定を使用する(U) スワードでログオンする(L)
アカウント名(N):	
バスワード(P):	
○ √-ルを送信する	前に受信メール、サーバーにログオンする(1)
○ メールを送信する前	前に受信メール サーバーにログオンする(I)
○ メールを送信する前	前に受信メール サーバーにログオンする(I)

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」: チェックします。 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」: 選択します。

「OK」をクリックして閉じます。

7.「POPとIMAPのアカウント設定」に戻ったら「次へ」をクリックします。

8.アカウント設定のテストが実行されます。問題なくテストが完了したら「閉じる」をクリックします。

テスト アカウント設定			
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。			中止( <u>S</u> )
			閉じる( <u>C</u> )
タスク エラー			
920	状況		
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了		
▼ テスト電子メール メッヒーンの达信	元」		

## 9.「すべてが完了しました」のメッセージが表示されたら、「完了」をクリックして設定は終了です。

すべて完了しました	
アカワントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	